

[การกำหนด user quota ใน freebsd \[1\]](#)

เขียนโดย [sake](#) [2] เมื่อ 2008-01-16 02:53

สำหรับ FreeBSD หลังจากติดตั้ง disk quota แล้ว สามารถกำหนด quota ให้กับ user ที่สร้างใหม่ได้ โดยใช้คำสั่ง

```
$edquota -u username
```

หลังจากนั้น แก้ไข ตามต้องการ soft คือแจ้งเตือนเมื่อถึงค่านี hard คือโควตาสูงสุดที่กำหนดให้ เป็น kbyte

Quotas for user sake:

```
/home: kbytes in use: 151602, limits (soft = 512000, hard = 614000)
```

```
inodes in use: 9404, limits (soft = 512000, hard = 614000)
```

ในกรณีที่ user quota นั้น มีค่าเหมือนกับ เราสามารถกำหนดโดยคัดลอกจากที่มีอยู่แล้วเช่น

```
#edquota -p user0 user1 user2 user3
```

จะทำการคัดลอกค่า quota user0 ไปยัง user1 user2 user3

สามารถตรวจสอบ ค่าที่ตั้งไว้ได้ เช่น

```
#quota -v user
```

Disk quotas for user sake (uid 1608):

```
Filesystem usage quota limit grace files quota limit grace
```

```
/home 151602 512000 614000 9404 512000 614000
```

ถ้าตรวจสอบของตนเอง

```
$quota
```

Disk quotas for user sake (uid 1608):

```
Filesystem usage quota limit grace files quota limit grace
```

```
/home 151602 512000 614000 9404 512000 614000
```

;)

Tags: [server](#) [3]

[freebsd](#) [4]

Source URL (modified on 2008-02-16 03:18): <https://sake.in.th/node/49>

Links

[1] <https://sake.in.th/blog/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94-user-quota-%E0%B9%83%E0%B8%99-freebsd>

[2] <https://sake.in.th/users/sake>

[3] <https://sake.in.th/tags/sitetags/server>

[4] <https://sake.in.th/tags/sitetags/freebsd>